


フレッツ・光プレミアム 設定方法

Windows Vista

※「NTTフレッツ光プレミアム設定マニュアル」をご覧ください、既に設定された方は下記の設定は必要ありません。

1 画面左下の「スタートボタン」をクリックします。




2 メニュー画面から Internet Explorer などのブラウザを起動します。



3 アドレス欄に「https://ctu.fletsnet.com/」と入力します。




4 CTU 設定画面が表示されますので、「同意する」にチェックし、NTT より通知された「フレッツ・光プレミアムお客様 ID」と「アクセスパスワード」を入力し、「ログイン」をクリックします。



NTT より通知された
フレッツ・光プレ
ミアムお客様 ID と
アクセスパスワード

※お客様 ID、アクセスパスワードは NTT より書面にて通知されます。ネスクのお客様 ID、お客様パスワードではございません。お客様 ID、アクセスパスワードが不明な場合は、ネスクではお調べすることができませんので、NTT にご確認ください。

5 ログイン後、CTU 設定画面では左メニューより「かんたん設定」をクリックしてください。



6 かんたん設定では、接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

◆お客様IDが・・・

「fnf00000」「bfn00000」「fhs00000」の場合

お客様ID@**fnf.nsk.ne.jp**

「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合

お客様ID@**fma.nsk.ne.jp**

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力して「OK」ボタンをクリックしてください。

かんたん設定

ネスク会員登録記載のお客様 ID を参照した接続ユーザー名とお客様パスワード

- 『接続ユーザー名』『接続パスワード』を変更する場合は、接続を切断し、『接続先名』『接続ユーザー名』『接続パスワード』を入力し、『OK』ボタンをクリックしてください。
- 『接続先名』は、接続先が分かる名前を入力をお勧めします。
- 『接続ユーザー名』『接続パスワード』(必ず入力)は、ISP様等よりお客様パスワードを入力してください。

接続先	接続先名	接続ユーザー名 (必ず入力)	接続パスワード (必ず入力)	
1	nsk	ns00000@fnf.nsk.ne.jp	*****	クリア
2				クリア
3				クリア
4	速度測定サイト	speedtest@test	*****	クリア
5	フレッツ・スクエア	flets@flets	*****	クリア

OK キャンセル

7 左メニューより「設定反映」をクリックしてください。



8 変更内容確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。



9 確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。



10 処理完了画面が表示されますので、「戻る」をクリックしてください。



11 接続先情報画面にて、新たに作成した接続先の「接続」をクリックします。



12 設定内容が正しければ接続状態が「接続中」と表示されます。エラーとなる場合は、左のメニューから「かんたん設定」をクリックし、入力内容をご確認ください。



設定は以上です。
左メニューから「ログアウト」をクリックしてください。



続いてメールの設定を行う場合は「メールソフトの設定方法」のマニュアルをご覧ください。

* 同一IDで重複利用された場合は、別途重複利用料金がかかります

DNS サーバについて

※DNS サーバは自動取得をお選びください。