



Outlook 設定方法



STEP 1 Outlook を起動

▼Outlook アイコン



「新しい Outlook へようこそ」の画面が表示される場合

Windows のログインに使用しているアカウントを選択して「続行」をクリック




Microsoft 「パスワードの入力」画面が表示されたら、右上の「×」をクリック
※必要に応じて Microsoft アカウントでログインしてください。



ホームタブ（受信トレイ）の画面が表示される場合


「アカウントを追加」をクリック



STEP 2 「おすすめのアカウント」に設定したいメールアドレスを入力して「続行」をクリック



STEP 3 「メールプロバイダーの選択」で **IMAP** または **POP** を選択



STEP 4 「IMAP/POP パスワード」にメールのパスワードを入力して
「表示数を増やす」のスイッチを有効化



STEP 5 IMAP または POP のアカウントの情報をそれぞれ入力して [続行] をクリック

POP 接続をされる場合

IMAP/POP パスワード	会員登録証に記載のパスワード
POP 受信サーバー	pop 受信サーバー名はご登録のメールアドレスの@以降によって変わります。 @po○.nsknet.or.jp → popssl.nsknet.or.jp @po○.nsk.ne.jp → popssl.nsk.ne.jp @p○○○○.nsk.ne.jp → popssl.nsk.ne.jp @m○.spacelan.ne.jp → popssl.spacelan.ne.jp @spacelan.ne.jp → popssl.spacelan.ne.jp @scnet.tv → popssl.scnet.tv @nanaonet.jp → popssl.nanaonet.jp @notojima.jp → popssl.notojima.jp @kaga-tv.com → popssl.kaga-tv.com
ポート（受信）	995
セキュア接続タイプ	SSL/TLS
SMTP ユーザー名	最初に入力したメールアドレスが表示されます。 変更は不要です。 ※SMTP ユーザー名はメールアドレスと同じ文字列です。
SMTP パスワード	IMAP/POP パスワードに入力したパスワードが入力されています。変更は不要です。 ※SMTP パスワードは IMAP/POP パスワードと同じ文字列です。
SMTP 送信サーバー	smtp 送信サーバー名はご登録のメールアドレスの@以降によって変わります。 @po○.nsknet.or.jp → smtpssl.nsknet.or.jp @po○.nsk.ne.jp → smtpssl.nsk.ne.jp @p○○○○.nsk.ne.jp → smtpssl.nsk.ne.jp @m○.spacelan.ne.jp → smtpssl.spacelan.ne.jp @spacelan.ne.jp → smtpssl.spacelan.ne.jp @scnet.tv → smtpssl.scnet.tv @nanaonet.jp → smtpssl.nanaonet.jp @notojima.jp → smtpssl.notojima.jp @kaga-tv.com → smtpssl.kaga-tv.com
ポート（送信）	465
セキュア接続タイプ	SSL/TLS

その他



IMAP/POP パスワード * ①

[パスワードを忘れた場合](#)

表示数を増やす ☒

おすすめの設定を使用する ☒

POP 受信サーバー *

ポート *

995

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)



SMTP 構成

SMTPユーザー名 *

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを入力してください。

SMTP送信サーバー *

ポート *

465

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)



続行

プロバイダーを選択

IMAP 接続をされる場合

IMAP/POP パスワード	会員登録証に記載のパスワード
IMAP 受信サーバー	IMAP 受信サーバー名はご登録のメールアドレスの@以降によって変わります。 @po○.nsknet.or.jp → imapssl.nsknet.or.jp @po○.nsk.ne.jp → imapssl.nsk.ne.jp @p○○○○.nsk.ne.jp → imapssl.nsk.ne.jp @m○.spacelan.ne.jp → imapssl.spacelan.ne.jp @spacelan.ne.jp → imapssl.spacelan.ne.jp @scnet.tv → imapssl.scnet.tv @nanaonet.jp → imapssl.nanaonet.jp @notojima.jp → imapssl.notojima.jp @kaga-tv.com → imapssl.kaga-tv.com
ポート（受信）	993
セキュア接続タイプ	SSL/TLS
SMTP ユーザー名	最初に入力したメールアドレスが表示されます。 変更は不要です。 ※SMTP ユーザー名はメールアドレスと同じ文字列です。
SMTP パスワード	IMAP/POP パスワードに入力したパスワードが入力されています。変更は不要です。 ※SMTP パスワードは IMAP/POP パスワードと同じ文字列です。
SMTP 送信サーバー	smtp 送信サーバー名はご登録のメールアドレスの@以降によって変わります。 @po○.nsknet.or.jp → smtpssl.nsknet.or.jp @po○.nsk.ne.jp → smtpssl.nsk.ne.jp @p○○○○.nsk.ne.jp → smtpssl.nsk.ne.jp @m○.spacelan.ne.jp → smtpssl.spacelan.ne.jp @spacelan.ne.jp → smtpssl.spacelan.ne.jp @scnet.tv → smtpssl.scnet.tv @nanaonet.jp → smtpssl.nanaonet.jp @notojima.jp → smtpssl.notojima.jp @kaga-tv.com → smtpssl.kaga-tv.com
ポート（送信）	465
セキュア接続タイプ	SSL/TLS

その他



IMAP/POP パスワード * ⓘ

[パスワードを忘れた場合](#)

表示数を増やす ☒

おすすめの設定を使用する ☒

IMAP 受信サーバー *

ポート *

993

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)



SMTP 構成

SMTPユーザー名 *

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを入力してください。

SMTP送信サーバー *

ポート *

465

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)



続行

プロバイダーを選択

STEP6 POP/IMAP のアカウントを同期するのメッセージが表示されたら「続行」をクリック




STEP 7 新しい Outlook を利用するための各種設定

Microsoft Outlook を利用するにあたってのメッセージが表示されます。

1. 「Microsoft はお客様のプライバシーを尊重しています」のメッセージで「次へ」をクリック
 2. 「一緒に進歩する」のメッセージの画面で Microsoft に送信するオプションデータの送信可否を任意で選択して「承諾」をクリック
 3. 「エクスペリエンスの強化」のメッセージの画面で「続行」をクリック
 4. 「Outlook を使い慣れたものにしましょう」のメッセージの画面で「設定を適用」をクリック
- ※ここで「設定を適用」をクリックされない場合、メニューなどは英語版となりますので、「設定を適用する」を選択されることをおすすめいたします。



STEP 8 受信トレイの画面にメールアドレスが追加されたら完了です



アカウントの追加から設定した場合



[表示] タブ- [同期] をクリックしても受信トレイにメールが受信されない、受信トレイの表示に不具合があるなどの場合、**Outlook** の再起動をお試しください。