メール設定方法 Outlook 2010 (Winsdows8)

- アスクトップの場合は、「Windows」キーを押すか、画面の左下の 角にマウスポインターを移動し、表示される「スタート」をクリック します。「Microsoft Outlook 2010」タイルをクリックします。
 - ※スタート画面にタイルが無いときは、スタート画面を右クリックし、 表示されるメニューから「すべてのアプリ」をクリックしてください。
- 2 「Microsoft Outlook 2010 スタートアップ」 が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックし ます。画面が表示されず、Outlook 2010が起動 した場合は、Outlook 2010の「ファイル」タブ→ 「情報」→「アカウント設定」→「アカウント設定」 の順にクリックします。「電子メール アカウント」と 表示されたら、「新規」をクリックし、4. へ。
- 3 「電子メール アカウント」と表示されますので、「は い」にチェックを入れて「次へ」ボタンをクリックし ます。



4 「自動アカウントセットアップ」にて、「自分で電子メ ールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)」にチェックし、「次へ」ボタンをクリッ クします。

[次へ] をクリックすると、メー	ル サーバーに接続して、アカウントを自動的に設	定します。
◉電子メール アカウント(<u>A</u>)		
名前()):	194: Eiji Yasuda	
電子メール アドレス(E)	例 eiji@contoso.com	
パスワード(P): パスワード(P):		
100 1000000	インターネット サービス ブロバイダーから提供	されたパスワードを入力してください。
○テキスト メッセージング (SI	ns)(<u>x</u>)	
○自分で電子メールやその他	のサービスを使うための設定をする(手動設	定X <u>M</u>)





5「サービスの選択」にて「インターネット電子メール」 にチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。

サービ	20選択
	●パンターネット電子メール()) 100 または seriel ラーバーに提抜して、電子メール メッセージを送受信します。
	○ Microsoft Exchange または互換性のあるサービス(当) 接続して、電子メール メッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびポイス メール メッセージにアクセスします。
	○テキストメッセージング (SMS)(X) モリドイルメッセージング サービスに接続します。

6 「インターネット電子メール設定」にて、名前にはお 客様のお名前をご入力ください。電子メールアドレ スには、ネスク・インターネット・会員登録証に記載 の、お客様の「Eメールアドレス」を入力します。サー バー情報のアカウントの種類は「POP3」をお選びく ださい。受信メールサーバー欄には「Eメール受信 サーバ」を入力し、送信メールサーバー欄には「Eメ ール送信サーバ」を入力してください。メールサーバ ーへのログオン情報のアカウント名には「Eメールア



カウント」を入力し、パスワード欄には「Eメールパスワード」を入力してください。「「次へ」ボタンをク リックしたらアカウント設定をテストする」のチェックを外してください。 入力後、「次へ」をクリックしてください。

7 セットアップの完了画面が表示されますので、「完 了」をクリックしてください。

新しいアカウントの追加
セットアップの完了 アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
ウィザードを開じるには、「完了」をクリックしてください。
\$400下力ウン+の3曲加(<u>A</u>)…

8 電子メールアカウントの画面で「電子メールアカウント」タブを選択し、該当のアカウントを選んで「変更」をクリックします。

マータファイル RSS フィ	-ド SharePointリスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス解
🗃 新規(N) 🏆 昭政(R) 😭 3	EE(A). @ RUEICIRGE(D) XINSHOM + +
名前	86:0
0	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
営択したアカウントでは、新しくパッセー: フォルダーの変更(F)	7を次の場所に記信します 14 第14 - 4 第14 年 - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 電子メールアカウントの画面から「詳細設定」をクリックします。

1.)ターネットモーメールはた 電子メールアガウントを使用するには、以下の項目をすべて	BRELT(CON.
ユーザー価額 名称(n) ターボーンサンション。 サーバー価額 数ポント・サーバー(n) 激ポシート サーバー(n) 激ポシート サーバー(n) 激ポシート サーバー(n) 第ポシート サーバー(n) 第ポシート サーバー(n) (ロワード(n) (ロワー) (ロロー) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロロー) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロワー) (ロワード(n) (ロワード(n) (ロD) (ロロー) (ロD) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (アカウント放電をすえと ごの面面でにも明め入れため、アカウントが行うとき お参加します。14月91年であくことで かかりします。24月91年であくことで かかりします。24月91年であり、24月91年のかます。 このから、あかったのかったんかアカウント装配を行ったす 800

ブノスワードを保存する(R)
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(0)
メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(D)

インターネット電子メール設定 <u>全般</u> 送信サーバー 接続 詳細設定

> アカウント名(N) パスワード(P):

受信サーバー (SMTP) は認証が必要(0)
受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

10「送信サーバー」タブを選び、「送信サーバー (SMTP)は認証が必要」にチェックします。

】 次に「詳細設定」タブを選び、送信サーバー

(SMTP)のポート番号を「25」から「587」に変更

サーバー	<u>にほう ハ</u> のポート番号	120172 0+1100				
受信	サーバー (POF	P3)(D: 110	標準設	定(D)		
[送信	∃このサーバー サーバー (SM1	は暗号化された# FP)(O): 587	¥続 (SSL) 力	必要(E)		
ſ	使用する暗号(と接続の種類(C):	ない	,		
サーバ- 短い	·ወቃተ አምዕት 	(T) 長い	1分			
配信						
ال 🔽 🛛	ーバーにメッセ 【サーバーから	ージのコピーを置く 削除する(R)	(L) 14 🚔	日後		
E] 頂川徐済み7	マイテム] から削除	されたら、サー	バーから削除	i(M)	

OK キャンセル



し、「OK」をクリックします。



13「完了」をクリックしてください。1台のパソコンに複数のメールアカウントを設定している場合は、全てのアカウントに同じ設定を行ってください。設定は以上です。設定画面を閉じてください。

アカウントの変更		
	セットアップの完了 アカウントのセットアップに必要な体験的すべて入力されました。	
	1477 ** PEBROBULA, DE LA ROTOVO UNCOLA	
	〈 戻る(8)	