メールの設定方法 Outlook 2002

Windows

Microsoft Outlook を起動します。 画面の「ツール」から、「電子メールアカウント」をクリッ クします。



「新しい電子メールアカウントの追加」にチェック し、「次へ」をクリックします。

2



ユーザー情報の名前にはお客様のお名前をご入力ください。 電子メールアドレスには、ネスク・インターネット・会員 登録証に記載の、お客様「Eメールアドレス」を入力し、 ログオン情報のユーザー名には「Eメールアカウント」を 入力し、パスワードには「Eメールパスワード」を入力し てください。 サーバー情報の受信メールサーバーには「Eメール受信

4

サーバー」を入力し、送信メールサーバーには「Eメール 送信サーバー」を入力してください。入力後、「次へ」をクリッ クしてください。

電子メール アカウント	?
インターネット電子メール設定(POP3) 電子メール アカウントを使用する(ゴイート)下の項目をお	
ユーザー情報	サーバー情報
名前①:nsk taro	受信メール サーバー (POP3)の: poß.nsk.ne.jp
電子メール アドレス(E): Insk@po5.nsk.ne.jp	送信メール サーバー (SMTP)(Q): po6.nsk.ne.jp
ログオン情報	設定のテスト
ユーザー名(U): [nsk	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めしま
パスワード(P): *********	9。リストを美行するにはしアプラント設定のリスト」をジッテンしより (ホテワークに接続されている必要があります)。
マ パスワードを保存する(R)	アカウント設定のテスト①
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)でログオンする(L)	2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 -
	< 戻る(B) (次へ(N)) キャンセル
E	
3 設定完了画面が表示:	されますので「完了」をクリックしてく
- 設定化1百箇次収入へ	
1_20.0	
የትን-ル アカウント	?
セットアップの完了	
	×
アカウントのセットアップに必要な情報が	すべて入力されました。
ウィザードを閉じるには、「完了」 をクリッ	ゆしてください。
515 T EMOREOU DE 11 E515	
	< 戻る(B) (第7)
	〈戻る(四) (元7)
	< 戻る(型) (元7)

6

メニューの「ツール」から「電子メールアカウント」を クリックします。



電子メールアカウン	トの画面で「既存の電子メールアカ
ウントの表示と変更」	にチェックし、「次へ」をクリック
します。	



8

9

電子メールアカウントの画面では現在の設定アカウント の「変更」をクリックします。

以下の順番で各アカウントの	電子メールを処理します:	
ptorskinelp	POP/SMTP	
		<u>削除(B)</u>
		既定((設定(S)
		LAW
		TAD
新着電子メールの配信場所	W)	

電子メールアカウントの画面から「詳細設定」をクリッ クします。



10

「送信サーバー」タブを選び、「送信サーバー (SMTP) は認 証が必要」にチェックします。



11 次に「詳細設定」タブをクリックし、送信サーバーのポー ト番号を「25」から「587」に変更し、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 接続 詳細設定
サーバーのボート番号
受信サーバー (POP)(D: 110 標準設定(D)
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(S)
送信サーバー (SMTP)(Q): 1000
_ このサーバーはゼキュリティに未護された接続 (SSD) が必要(型)
1000000000000000000000000000000000000
BD/≐
」 サーバー(と)シビークのコビーを置いせん □ サーバーから削除する(R) □ □ − □ 日後
□ 」 「「」 「」 」 「」 」 」 「」 」 」 「」 」 」 「」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」
OK キャンセル

12 「次へ」をクリックしてください。 1台のパソコンに複数のネスクメールアカウントを設定 している場合は、全てのアカウントに同じ設定を行って ください。 設定は以上です。

設定画面を閉じてください。

名前(y) 電子メール アドレス(E) jnsk@	po6.nsk.ne.jp	受信メール サーバー (POP3) (D	po6.nsk.ne.jp
電子メール アドレス(E): Josk®	po6.nsk.ne.jp	THE REPORT OF A DESCRIPTION OF	
		Stax-10 9-74- GMTPAQ	po6.nsk.ne.jp
ログオン情報		設定のテスト	
ユーザー名(U) Insk パスワード(P) Insk	****	この画面内に情報を入力したら、ア: す。テストを実行するには「アカウン」 ワークに掃続されている必要がありま	カウントのテストを行うことをお勧めし ト設定のテスト] をクリックします(ネッ :す)。
स	スワードを保存する(円)	アカウント設定のテスト(工)