



アカウント設定
電子メール アカウント アガウントを通知または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。
電子メール ヨータ ファイル 『RSS フィード』 SharePoint リスト』インターネット予定表』公開予定表『アドレス様』
◎新規W_ 愛修復(G. 曾変更(A) ∬ 既定に設定(D) ★ 削除(M) ● ↓
選択した電子メール アカウントでは、新しい電子メール メッセージを次の場所に配信します:
フォルダの変更(E) 個人用フォルダ¥受信トレイ
データファイル: C/¥Documents and Settings¥kawanami¥¥Microsoft¥Outlook¥Outlook.pst
開いる(©)



「送信サーバー」タブを選び、「送信サーバー(SMTP)は認証 が必要」にチェックします。

9

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 接続 詳細設定
✓送信サーバー (SMTP) は認証が必要(○)
 ◎ 気信メール・ワーハーCI可し設定を使用する(U) ○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)
アカウント名(1):
パスワード(空):
✓ パスワードを抹存する(R) □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
○メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンするΦ
OK キャンセル

10 次に「詳細設定」タブを選び、送信サーバー(SMTP)のポー ト番号を「25」から「587」に変更し、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 接紙 詳細酸定 サーバーのボート番号 受信サーバー(POP3)④: 110 標準酸定(①) このサーバー(は暗号(L±れた接続 (SSL) が必要(E)) 送信サーバー(SMTP)(①: 587 使用する暗号化接続の種類(②): なし ▼ サーバーのタイムアウト(① 長(い 1 分)
配信 □ <u>サーバーにメッセージのコピーを置く(L)</u> □ サーバーから削除する(R) □0 ② 日後 □ □□◎ 日後 □ □□◎ 日後
OK キャンセル

11 「完了」をクリックしてください。 1台のパソコンに複数のネスクメールアカウントを設定している場合は、全てのアカウントに同じ設定を行ってください。 設定は以上です。 設定画面を閉じてください。

