設定マニュアル	
SMTP 認証及び OP25B 設定方法)	サーバー (1)戦 受信 メール・サーバーの (7) (M) POP3
	受信メール (POP3)(T)・
	メニア ((いい)()) 送信メール (SMTP)(II)・
「そのまま使えますサービス(金沢ケーブルテレビネットか	б <u>1-ff-</u> Я(А):
ネスクへメールアドレスを引き継いで契約)」を行った場合は	
メールソフトの設定変更が必要となります。(設定変更を行ないとメールの送信ができません。)	
	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
大変お手数ではございますが本マニュアル記載の手順により	ノ、     〇 セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする( <u>S</u> )
アールノノドWIIIに友文との願いいにします。	○ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)
Windows 8(Windows Live x - 11.2012)	送信メール サーバー
Windows 7(Windows Live × - 1/2012)	
●Windows 7(Windows Liveメール2009)	2~3
●Windows Vista(Windowsメール)	P3
Windows XP、2000、98(Outlook Express 6.0)	P4
●Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)P	4~5
●Outlook 2010(Windowsシリーズ共通) P ●Outlook 2007(Windowsシリーズ共通) P	4~5 5~6
●Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)	4~5 5~6 6~7 <b>3</b> 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号な
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通) P Outlook 2007(Windowsシリーズ共通) P Mac OSX Mail 5.1 P Mac OSX Mail 4.2	4~5 5~6 <sup>16~7</sup> P7
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通) P Outlook 2007(Windowsシリーズ共通) P Mac OSX Mail 5.1 P Mac OSX Mail 4.2 P Vindows Mail 4.2 Vindows Liveメール20 Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター り「プロパティ」をクリックします。	4~5 5~6 76~7 P7 3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号が 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を ビこのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 ビこのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C サーバーのタイムアウト(I) 短い 単の 1 分
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通) P Outlook 2007(Windowsシリーズ共通) P Mac OSX Mail 5.1 P Mac OSX Mail 4.2 P Mac OSX Mail 4.2 P Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター り「プロパティ」をクリックします。	4~5 5~6 6~7 …P7 3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号な 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を マロサーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を マロサーバー(SMTP)(Q): 587 既定値を マロサーバー(SMTP)(Q): 587 既定値を マロサーバー(SMTP)(Q): 587 既定値を マロサーバー(SMTP)(Q): 587 既定値を マロサーバー(SMTP)(Q): 587 ほこ ジェール (SMTP)(Q): 587 ジェール (SMTP)(Q): 587 SMTP)(Q): 587 SMTP)(Q): 587 SMTP)(Q): 5
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)       P         Outlook 2007(Windowsシリーズ共通)       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 4.2       P         Mac OSX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ターリ「プロパティ」をクリックします。         Windows Live メールを記録します。	4~5 5~6 6~7 P7 3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号だ 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を マロサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 マロサーバーのタイムアウト(I) 短い ● 長い 1分 送信 ● 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)       P         Outlook 2007(Windowsシリーズ共通)       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 4.2       P         Mac OSX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター り「プロパティ」をクリックします。       State 84         アガント       State 84         アガント       State 84	4~5 5~6 6~7 P7 3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号な 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を マークのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を マークのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を マークのポート番号 送信メール (POP3)(I): 110 マークのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 ワーバーのタイムアウト(I) 短い 長い 1分 送信 二次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)       P         Outlook 2007(Windowsシリーズ共通)       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター り「プロパティ」をクリックします。         Windows Live メールを記録します。	4~5 5~6 6~7 P7 3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号だ 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を マロサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 マロサーバーロタイムアウト(I) 短い ● 長い 1分 送信 □ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 配信
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)       P         Outlook 2007(Windowsシリーズ共通)       P         Mac 0SX Mail 5.1       P         Mac 0SX Mail 5.1       P         Mac 0SX Mail 4.2       P         Mac 0SX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター り「プロパティ」をクリックします。         ジバックジョン       State 1         グパー シングをします。       P         Mac 0SX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター          ジバックシント」ター          ジバックシント」ター          ジバックシント」ター          ジバックシント」         ジバ	<ul> <li>4~5 5~6 6~7 P7</li> <li>3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号だ 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。</li> <li>2般 サーバー セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を ジェのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 ジェロサーバーロクタイムアウト(I) 短い 長い 1分 送信 □次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 配信 □サーバーのがしてションアイで電気(L)</li> </ul>
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)       P         Outlook 2007(Windowsシリーズ共通)       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター り「プロパティ」をクリックします。         ジロンディ」をクリックします。         State         ジロンディー         Mac OSX Mail 6.1         Mac OSX Mail 4.2	4~5 5~6 6~7 P7 3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号だ 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)       P         Outlook 2007(Windowsシリーズ共通)       P         Mac 0SX Mail 5.1       P         Mac 0SX Mail 5.1       P         Mac 0SX Mail 4.2       P         Mac 0SX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター       9         リ「プロバティ」をクリックします。       SECIL-CHIPYLOSECTEL         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター       9         アカウトー       SECIL-CHIPYLOSECTEL         Windows Live メールを記録します。「アカウント」ター       SECIL-CHIPYLOSECTEL         ジパックジジス       P         ジパックジジス       SECIL-CHIPYLOSECTEL         Windows Live Secility (Collegenter)       SECILICY         ジパックジンス       SECILICY         SECILICY       SECILICY	4~5 5~6 6~7 P7 3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号な (富メール(SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を マこのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 マこのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 マこのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 マこのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 の でのサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 配信 ロサーバーたメッセージのコピーを置(L) ロサーバーから削除する(R) 5 → 日後 マロンディーから削除(M)
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)       P         Outlook 2007(Windowsシリーズ共通)       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 5.1       P         Mac OSX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター       ター          リ「プロパティ」をクリックします。       Statute         Windows Live メールを起動します。「アカウント」ター        Statute         Windows Live メールを起動します。       Statute         シープラーパティ」をクリックします。       Statute         Windows Live メールを記録します。       Statute         ジェーン       Statute     <	<b>3</b> $\[IIII]$ <b>3</b> $\[IIIIIIIII]$ <b>3</b> $\[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII$
Outlook 2010(Windowsシリーズ共通)       P         Outlook 2007(Windowsシリーズ共通)       P         Mac 0SX Mail 5.1       P         Mac 0SX Mail 5.1       P         Mac 0SX Mail 4.2       P         Mac 0SX Mail 4.2       P         Windows Live メールを起動します。「アカウント」タゴ り「プロパティ」をクリックします。       P         マグ(シーンディー」をクリックします。       SECN-(-Windows)         SECN-(-Windows)       SECN-(-Windows)	4~5 5~6 6~7 …P7 3 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号な 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 5 更し、「適用」をクリックします。 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 照定値を マロサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 マロサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q 受信メール (POP3)(I): 110 マロサーバーのタイムアウト(I) 短い 長い 1分 送信 ロケのサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 配信 ロサーバーにエッセージのコピーを置(L) リナーバーから削除する(B) 5 ■ 日後 マロカーボートのの削除する(B) 5 ■ 日後

Windows 7 (Windows Liveメール2011)
4
₩indows Live メールを起動します。「アカウント」タブよ り「プロパティ」をクリック」ます
□ △ 四 -   受信 N J - Windows Live X - II.
電子メール ニュース プロパティ グループ
新規作成
2 「サーバー」タブを選びます。「このサーバーは認証が必要」
にチェックを入れます。
会員登録証記載のメールアドレスプロパティ 💌
金銀 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバー情報
受信メール サーバーの種類( <u>M</u> ) POP3
受信メール (POP3)(I): m3.spacelan.ne.jp
送信メール (SMTP)(U): m3.spacelan.ne.jp
受信メール サーバー
▼ (Z)
◎ クリアテキスト認証を使用してログオンする(C)
<ul> <li>○ セキュリティで保護されたリ(スワード認証でログオンする(S)</li> <li>○ 翌年おった DOD (ADOD)を使用し、スログオンオる(D)</li> </ul>
※信×−ルサ−パ−
OK キャンセル 通用( <u>A</u> )
0
<b>3</b> 「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号から「送
信メール (Smill)」のホート番号を初期値 25 から 567 に変更し、「適用」をクリックします。
- 会員登録評評数のメールアドレス プロパティ
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(2): 587 既定値を使用(以)
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>0</u> )
受信メール (POP3)([): 110 このサーバー(オケキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト(I)
短い
送信 1 1 1 1
○次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 業 KB
配信 (ア)サーバーに Votr ー やのコピーを要((1))
■サーバーから削除する(氏) 5 ▲ 日後
☑ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 通用(A)

## Windows 7 (Windows Liveメール2009)

HELTHER FAR TENTS	と具に返信 転送 >>>	ノ・ 弓・ 日・ サインイン
クイック ビュー 末期計のメール メンバーからの末期計	メッセージの検索 タ	
<ul> <li>本級EIDジイート</li> <li>M3.spacelan.ne ( 受信トレイ</li> <li>下書き</li> <li>芝信ドレイ</li> <li>芝信ドレイ</li> <li>芝信ドレイ</li> <li>芝信ドレイ</li> <li>芝信ドレイ</li> <li>第科・大容量 Hotmail 存成</li> </ul>	9#₩A⊷	メッセージが運用されていません。



3

4

プロパティ画面が表示されます。

Windows Live	-に覚えやすい名前を付けてくたさい (例: 仕事、 Hotmail)。 
Misspacelanine (mailac	count)
名前(N): 会社(O):	石川太郎
電子メール アドレス(M): 返信アドレス(Y):	mailaccount@m3.spacelan.ne.jp
マメールの受信時および同期	明時にこのアカウントを含める(1)

設定は以上です。

**4** 「サーバー」タブを選びます。「このサーバーは認証が必要」 にチェックを入れます。

受信メール (POP3)([):	m3.spacelan.ne.jp
送信メール (SMTP)(U):	m3.spacelan.ne.jp
受信メール サーバー	
ユーザー名( <u>A</u> ):	nailaccount
パスワード()):	******
5	//パスワードを保存する(型)
◎ クリア テキスト認証を使用し	」てログオンする( <u>C</u> )
<ul> <li>● セキュリティで保護されたパ;</li> <li>● 認証された POP (APOP);</li> </ul>	ヘワード認証でログオンする( <u>S</u> ) を使用してログオンする( <u>A</u> )
洋信リール サーバー	

「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号から「送 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 587 に変 更し、「適用」をクリックます。

.....



設定は以上です。

5

1

## Windows Vista(Windowsメール)

Windows メールを起動します。 メニューの「ツール」から「アカウント」をクリックします。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	ツール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)	
📑 メールの作成 🔹 📚 返信 🕯	送受信(S)	
◎ 迷惑メールとしてマーク ◎ 非	すべて同期(Z)	
№ 受信トレイ	Windows アドレス帳(C)	Ctrl+Shift+C
▲ 💷 ローカル フォルダ	差出人をアドレス帳に追加する(D)	
受信トレイ (16)	Windows カレンダー(L)	Ctrl+Shift+L
■ 送信トレイ	メッセージ ルール(R)	
■ 送信用のアイテム ▶ 箇 ごみ箱 (16)	ニュースグループ(W)	Ctrl+W
◎ 下書き(1)	アカウント(A)	
	迷惑メールのオプション(J)	
	オプション(0)	

2 設定を変更するアカウントを選び、「プロパティ」をクリックします。

	35.00(A)
mailaccount@m3.spacelan.ne.jp	削除(B)
ユース マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews microsoft.com	クレイティ(日
イレクトリ サービス	• 既定に設定([
	インボート(1)
	エクスポート住
	10時の19年(5)

## 3

4

「サーバー」タブを選び、「このサーバーは認証が必要」に チェックを入れます。

サーバー情報 ―		-
受信メール サーバーの間	類( <u>M</u> ): POP3	
受信メール (P0P3)(I):	m3.spacelan.ne.jp	
送信メール (SMTP)(U):	m3.spacelan.ne.jp	
受信メール サーバー		
ユーザー名(A):	mailaccount	
パスワード(四):	•••••	
	図パスワードを保存する(W)	
■セキュリティで保護された。	れたパスワード認証でログオンする(S)	
送信メール サーバー		
▼ このサーバーは認証が	[必要( <u>y</u> )] 設定( <u>E</u> )	

「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号から「送 信メール (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 587 に変 更し、「適用」をクリックます。

送信メール (SMTP)(0): 587	既定値を使用(U)
このサーバーはセキュリティで保護され	た接続 (SSL) が必要( <u>0</u> )
受信メール (POP3)(1): 110	
20サーバーはセキュリティで保護され	た接続 (SSL) が必要( <u>C</u> )
サーバーのタイムアウト	
短い	
že –	
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合	は分割する( <u>B</u> ) 60 🗼 KB
824m	
ーー 一サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	)
□サーバーから削除する(B) 5	* 日後
	BILLS (M)

設定は以上です。





質問を入力してくださ

To Do パー » ×

4 2009年8月 日月火水木金土

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

会体の予定はありません。

基ペ替え: 期限 ~ 
新しい仕事を入力してくだ。

5



5

「詳細設定」タブを選び、サーバーのポート番号から「送信 サーバー (SMTP)」のポート番号を初期値 25 から 587 に変更 し、「OK」をクリックします。



6 「次へ」をクリックします。 电子メール アカウントの変更 インターネット電子メール設定 電子メールアガウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。 Ť ユーザー情報 アカウント設定のテスト ユーザー価額 名称(ジ) 通 電子ホールドル(U) 面 サーバー価額 アガクトルの運動(シ) 面 近位ホール・サーバー(SKIT)(O) 面 メーム サーバー(SKIT)(O) 面 メーム サーバー(SKIT)(O) 面 アガクルトな(U) 面 (U)(27-F(2) 面) この通知内に接続を入力したら、アカウントのテストを行う ことをお勧めします。テストを実行するには「ひかつ」と説 軍のテスト」をつうつします(ネットワースに確認されている 必要がわれまれ。 石川大郎 BUILTEE
 mailaccountReal spacelanine
 POP3 v
 m3 spacelanine jp 7カウント設定のタスト(1) m3.spacelan.ne j 回/ロワードを信仰する(日) メール・サーバーがセキュリティで保護されたパワワード認証(SPA) (2時にしている場合には、チェックネックスをオンにして(たちいな)) IMBRE(M). < 良い日 (2000) キャンセル 電子メール アカウントの実更 「完了」を クリックし セットアップの光了 アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。 ます。 ウィザードを閉じるには、DET1をクリックしてくただい。 設定は以 上です。 

## Mac OSX Mail5.1

1 Mail を起動し、「環 境設定」を開きます。

ť(	Mail ファイル	編集	表示	×-	ル
	Mail について				
	環境設定			ж,	
	Mailのフィード	バック	を送信		
	サービス			•	
4.	Mail を隠す			жΗ	
	ほかを隠す		7	ЖΗ	
	すべてを表示				
	Mail を終了			жQ	

-	-般画面が表示されます。
00	○ 一般
[1] 一般	② RSS 注意メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
	デフォルトメールソフト: 🏾 😹 Mail (5.1) 🗘
	新しいメッセージを確認: 手動 💠
	新着メッセージの通知サウンド: (新着メッセージの通知サウンド 🛟
	✓ ほかのメール動作でサウンドを再生
	未開封数の Dock への表示: (*受信"トレイのみ 🗘
	出度防衛を にっしに追加・ しれし
	未変更の添付ファイルの消去: メッセージの削除時に実行 🗧
	送信サーバを使用できない場合: 代替サーバのリストを表示 🛟
	すべてのメールポックスを検索するときの対象に加えておきたいもの:
	☑ ゴミ箱
	□ 迷惑メール

3 「アカウント」をクリックし、送信用メールサーバー (SMTP) のプルダウンメニューを選択し、リスト内の「SMTP サーバリス トを…」をクリックします。

000	アカウント
() 一般 アカウント ASS	
アカウント mailaccount	アカウント信報 メールボックスの特性 詳細
POP POP	アカウントの種類: POP
	説明: mailaccount@m3.spacelan.ne.jp
	メールアドレス: mailaccount@m3.spacelan.ne.jp
	氏名: 石川太郎
	受信用メールサーバ: m3.spacelan.ne.jp
	ユーザ名: mailaccount
	パスワード: ••••••• なし
	送信用メールサーバ (SMTP) ✓ m3.spacelan.ne.jp
	SMTP サーバリストを編集
+ -	?

